

サブスクペイ ンボイス 利用マニュアル


初期設定編

目次

- ▶ 全体像 3p
- ▶ ご利用の流れ 4p
- ▶ 初回ログイン 5p
- ▶ API設定 6p
- ▶ 領収書設定 7p – 9p
- ▶ テスト用決済フォーム作成
テスト決済/メール・領収書確認 10p
- ▶ 送信メール修正 11p
- ▶ その他設定 12p
- ▶ 本番モードへ切り替え 13p

システムの全体像

サブスクペイインボイスの管理画面から各種設定をすることで、決済フォームを生成できます。生成された決済フォームのリンクを EC サイト等に埋め込んで頂くと、エンドユーザーが決済フォームでクレジットカード決済を行えるようになります。



サブスクペイインボイスの中では3つのシステムがあります。

① 決済フォーム

エンドユーザー様がアクセスし、決済または定期課金商品のお申し込みをする画面です。

② 本体システム

決済フォームやそれに必要なデータを管理するシステムで、基本的にこのシステムで日々の管理を行います。


③ 決済システム

カード会社と決済を実行するシステムです。初期設定で本番モードへの切り替えと、決済額・精算額の確認に使います。

ご利用の流れ

ご利用開始にあたって、初期設定をして頂き、管理者様で決済をテストして頂き、必要な調整後、本番モードに切り替え、実運用を開始します。
背景緑色が本マニュアルの範囲です。

※③については運用編マニュアルをご確認下さい。



①初回ログイン

お申し込み頂いた後、お申込み時に記載いただいたメールアドレスに、初回ログイン用のメールをお送りいたします。

メール送信後2週間以内にログインをお願いします。

※本体システムと決済システムの両方にログインしてください。

本体システム

メール件名

【サブスクペイインボイス】よりパスワード設定のご案内

2回目以降のログイン URL

<https://invoice.credit.j-payment.co.jp/login>

決済システム

メール件名

【決済システムアカウント発行(店舗番号: XXXXX)】※二週間以内にお手続きが必要です

2回目以降のログイン URL


<https://credit.j-payment.co.jp/cp/signin.aspx>

②API設定

ご利用開始にあたって、以下を設定する必要があります。

メニュー右側の  押し、「API接続設定」をクリックします。

続いて、「API接続編集」ボタンを押し「発行」ボタンを押して下さい。




API接続設定

API接続編集

API接続詳細

アクセスキー	なし
送信元IP	

Copyright©ROBOT PAYMENT,inc.



API接続設定

API接続編集

API接続編集

アクセスキー	なし 発行
送信元IP制限	<input checked="" type="radio"/> すべて許可する <input type="radio"/> 一部のIPを許可する

更新

Copyright©ROBOT PAYMENT,inc.

③領収書設定

1.設定項目について

領収書のサンプルは以下になります。
赤枠部分の以下項目を設定可能です。

請求元名称1(会社名)
適格請求書発行事業者 登録番号
郵便番号
住所
電話番号
FAX番号
印影

領 収 書

山田太郎様

領収書番号 202409-payment_form_456-1

発行日 2024年09月18日

1/1

下記、正に領収いたしました。

お支払い方法 クレジットカード
決済日 2024年09月18日

合計 ￥11,000

株式会社 ROBOT PAYMENT
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15条井ビル4F
TEL 03-5469-5780 / FAX 03-5469-5780
登録番号 : T1234567890123



内容	数量	単位	単価	金額	税
2024年10月01日～2024年10月31日					
サブスクベイベイブイ 初月料金	1		¥10,000	¥10,000	外税

小計: ¥10,000
消費税: ¥1,000
合計: ¥11,000
10%対象: ¥11,000 (消費税: ¥1,000)

③領収書設定

2.印影のアップロード

領収書に表示する印影をアップロードします。

メニュー右側の  押し、「印影一覧」をクリックします。



印影一覧画面の印影コード「1」をクリックし、印影詳細画面で、「印影編集」ボタンをクリックします。



印影編集画面で、「印影」の「ファイルを選択」から印影のイメージファイルをアップロードし、「更新」します。

※印影の画像は縦200ピクセル×横200ピクセルのPNG形式のファイルである必要があります。

※領収書に反映させるためには、次頁からの「領収書表示項目の設定」で印影を指定する必要があります。

③領収書設定

3.領収書表示項目の設定

領収書に表示する項目を設定できます。

メニュー右側の  押し、「請求元差出人一覧」をクリックします。

請求元差出人一覧の請求元差出人コード「1」をクリックし、請求元差出人詳細画面で、「請求元差出人編集」ボタンをクリックします。

請求元差出人編集

状態	必須	有効
請求元差出人名	必須	請求元差出人1
請求元差出人コード	必須	1
請求元名称1	必須	株式会社ROBOT PAYMENT
請求元名称2		
適格請求書発行事業者登録番号		T7011001051017
 説明		
郵便番号	必須	1500001
住所	必須	都道府県 <input type="text" value="東京都"/>
		市区町村番地 <input type="text" value="渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F"/>
		建物名 <input type="text" value="建物名を入力してください。"/>
電話番号		03-5469-5780
FAX番号		(例)08012345678
ロゴ		指定なし
印影		指定なし

更新

以下の項目を設定してください。

請求元名称1*
適格請求書発行事業者登録番号
郵便番号*
住所*
電話番号*
FAX番号*
印影

*がついている項目は申込時に
頂いた内容が登録済みです。
必要に応じて編集して下さい

④テスト用決済フォーム作成

⑤テスト決済

⑥メール・領収書確認

テスト用決済フォーム作成とフォーム URL取得

サブスクペイインボイスマニュアル(運用)をご参照下さい。

テスト決済

テスト決済では、決済用フォームの URLを開き、エンドユーザーとして支払いを実行します。

登録直後はテストモードであるため、実際に決済されることはありません。
テスト用のカード番号については以下をご参照下さい。

<https://ipayment.zendesk.com/hc/ja/articles/360000167741>

※領収書を確認するため、インボイスの有無は「必要」を選択して下さい。

メール・領収書確認

「支払う」実行後、以下2つのメールが送信されます。

(利用企業名)より利用申込完了のご連絡

(利用企業名)より領収書送付のご案内(XXX-123)

メール本文の変更方法は次項をご参照下さい。

領収書送付メールに領収書ダウンロードリンクがあります。
領収書の変更については「②領収書設定」をご参照下さい。

⑦送信メール修正

メニュー右側の  押し、「メール設定一覧」をクリックします。

領収書送付、決済フォーム申込受付のそれぞれの [詳細](#) をクリック、編集ボタンから修正画面を開きます。

件名と本文を修正できます。

<> で囲まれた部分はシステムが出力する箇所になります。

<> の中を変えないでください。

⑧その他設定

メール関連

メニュー右側の  押し、「メール設定一覧」をクリックします。

項目名	設定内容
メール送信元設定 送信者名	エンドユーザーへのメールの送信者名を変更できます。
不達メール通知設定 通知設定	ONにすると、エンドユーザーにメールが届かなかった時の通知を受け取ることができます。
不達メール通知設定 不達メール受信メールアドレス	不達通知メールを受信したいメールアドレスを設定します。

その他

メニュー右側の  押し、「請求元設定」をクリックし、「請求元編集」ボタンを押します。

項目名	補足
BCC送信先メールアドレス	エンドユーザー様へ領収書をお送りするメールを BCCで送信されるようになります。
初期値 消費税率	商品登録時にデフォルトで表示する消費税を変更できます。 ※10%以外を設定したい場合はサポートまでご連絡下さい。
消費税端数計算方法	消費税端数計算方法を指定します。
金額計算方法	決済フォームの明細単位の端数計算方法を指定します。 ※単価・数量に小数点を使った時のみ必要な項目です。

⑨本番モードへ切り替え

決済システムへログイン頂き、

「設定」「決済システム」画面の「システムモード」を「テストモード」から「本番モード」へ変更してください。

The screenshot shows the Robot Payment management interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: トップページ, 決済情報, 商品情報, 設定 (highlighted), メール決済管理, 売上集計, 口座振替, リモな口座振替, ヘルプ, ログアウト, パスワード変更. Below this is a sub-menu with: 決済システム (highlighted), 決済フォーム, スマホフォーム, ユーザ向けメール, 各種お支払い, 会社情報, 担当者情報, メール決済認証. The main content area is titled 'テストモード' and contains the following text:

決済システム設定

決済システムの設定をしてください。
システムモード、動作設定、お問い合わせ情報は必須ですので必ず設定してください。
決済ゲートウェイ&CTI決済設定、PC用決済フォーム設定、携帯用決済フォーム設定は利用するシステムの設定をしてください。
決済結果通知設定は、決済結果を通知するための設定ですので必ず設定内容をご確認してください。

システムモード

システムモードは店舗から送られてきた決済処理を実際に行うかどうかを設定することができます。サイトの作成中などで、決済ページとのリンクなどをテストしたいときは、テストモードに設定してください。店舗から送られてきた情報は実際にカード会社には送られません。

テストモード ▼ ?